



[プライマネージ]

**PRIMANAGE**

CSS Open Package Series for Enterprise Resource Planning

## Windows Vista、Server 2008 対応について

Central Soft Service Co.,Ltd.

株式会社セントラルソフトサービス

## 【 ご注意 】

Windows Vista、Server 2008 をご利用になるお客様は、データベースのインストールを行う前に、「ユーザーアカウント制御」の無効化が必要です。

また、Windows Vista Home × × の PC で体験版をご利用になるお客様 は、PRIMANAGE2007 体験版が対応していても、IBM DB2、Oracle のデータベース体験版が対応していません。その場合、データベース体験版は SQL Server Enterprise 版(SQL Server Express 版は対応していません。)をご利用ください。


お使いの PC が、Windows 何エディションなのか確認するには、[コントロールパネル]→(クラシック表示に切替)→「システム」で確認できます。もしくは、「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」→「システム情報」からも確認できます。

## 【 概要 】

- データベースのインストールを行う前に、[コントロールパネル]の[ユーザーアカウント]より、「ユーザーアカウント制御」を無効にし、PC を再起動します。
- 「ユーザーアカウント制御」が無効の状態、データベース、PRIMANAGE2007 のインストールを行い、続いて通信環境の設定、データベースの作成等、一連の作業を終えます。無事 PRIMANAGE2007 でデータ表示や入力ができることを確認してください。
- 問題なく PRIMANAGE2007 が稼働できることを確認した後、「ユーザーアカウント制御」を有効に戻してもかまいません。

## 【 ユーザーアカウント制御の無効 】


1. スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
2. コントロールパネルの画面左側で「クラシック表示」をクリックします。
3. 画面右側の「ユーザーアカウント」をダブルクリックします。




4. データベース、PRIMANAGE2007 体験版を利用するユーザーをクリックします。
5. 「ユーザーアカウントの制御の有効化または無効化」をクリックします。



6. 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されるので、[続行] をクリックします。



7. 「ユーザーアカウント制御(UAC)を使ってコンピュータの保護に役立たせる」のチェックを外します。



8. [OK] をクリックします。
9. メッセージに従い PC を再起動します。
10. データベース、PRIMANAGE2007 体験版を利用するユーザーでログインし、インストールから順次始めてください。